


64 软件升级操作指南

1. 安装驱动程序

升级固件前，请关闭播放器。按住升级按钮不放，同时将设备连接到 PC USB 端口。如果之前没有安装过设备驱动，则会弹出如下提示：



选择“从列表或指定位置安装（高级）”，单击下一步。



选择驱动程序文件夹下的 rockusb.sys



这样，就完成了 USB 设备的驱动安装。

2. 升级软件

待升级区检测到“升级设备”后，在“固定位置”中选择所要升级的 update.img 文件



点击“升级”即可。